

順序	作業
1	型紙を印刷
2	型紙をセロテープでつなぎ合わせる
3	布地にアイロンをかける
4	型紙をマチ針で固定
5	外側の点線を型紙と布を合わせて裁ち落とす
6	左右の身頃を背中心で縫い合わせる
7	背中心の縫い代をギザギザ縫い(またはロックミシン)で処理する
8	前身頃の前側の乳の位置に羽織紐をかける紐をミシン(直線縫い)で縫い付ける
9	左右の袖の袖口に、アイロンで三つ折りのクセをつける。まだ縫わない
10	左右の袖の袖付を、左右の身頃に縫い合わせる
11	左右の身頃の脇を縫い合わせる
12	縫い合わせた左右の身頃の脇の縫い代をギザギザ縫いで処理する
13	身頃の身八口の縫い代を、ミシンでギザギザ縫い(またはロックミシン)。 (さらに2つ折りで身頃にクけて縫い留めても良い)
14	左右の袖の下を縫い合わせる
15	縫い合わせた左右の袖の、 ・袖口の下縫い代を、1枚ずつ(2枚重ねずに)ギザギザ縫いで処理する ・袖付けの下縫い代を、1枚ずつ(2枚重ねずに)、三つ折りにしてミシンで直線縫い(クけても良い)
16	左右の袖の袖口を、三つ折りでミシンで直線縫い(クけても良い)
17	左右の袖の下縫い代を、2枚あわせてギザギザ縫いで処理する
18	裾の縫い代にアイロンで三つ折りのクセをつける。まだ縫わない
19	地衿に縫い代と、中央の折り目のクセをアイロンでつける
20	地衿の表側の表面と身頃の表面をあわせて縫い合わせる。ミシンの直線縫いで。
21	地衿の端を内側に折り込み、アイロンでクセをつけ、ミシンで直線縫い(クけても良い)
22	地衿をクセ通りにたたみ、身頃の表側から縫い付ける。ミシンで直線縫い(クけても良い)
23	一度試着し、裾のライン・高さが合っているか確認する。違っていればアイロンでクセをつけ直す
24	裾の縫い代をミシンの直線縫いで処理(クけても良い)